



Wir empfehlen den Eltern, dass sie dauerhaft den VOLLEN ZUGRIFF und ALLE RECHTE am Gerät behalten, einen lokalen Computer-Administrator anzulegen, dessen Kennwort nur Sie kennen. Damit haben Sie alle Rechte und können Software und Geräte installieren. Standardmäßig ist der Speicher der SchülerInnen-Geräte aus Datenschutzgründen verschlüsselt. Wird ein Gerät repariert / neu installiert, muss dieser Schlüssel vorhanden sein, um auf Daten zugreifen zu können bzw. eine Neuinstallation durchführen zu können. (Seite 2)


1. Einen lokalen Computer-Administrator einrichten:

Standardmäßig hat das Schul-Konto der SchülerInnen für die Erst-Inbetriebnahme am eigenen Gerät auch Admin-Rechte, diese können Sie, wenn Sie das wünschen, einschränken, nachdem sie einen lokalen Computeradministrator mit Vollzugriff eingerichtet haben:



- Rechte Maustaste auf den Windows-Startknopf > Computerverwaltung
- Lokale Benutzer und Gruppen > Benutzer
- Rechte Seite: Rechte Maustaste > Neuer Benutzer



- Neuen Benutzer erstellen, siehe Screenshot rechts



- Administratoren-Rechte vergeben:
 - rechte Maustaste auf den neuen Benutzer > Eigenschaften
 - Register Mitglied von
 - Hinzufügen
 - „Administratoren“ im Suchfeld eingeben und OK wählen




- Benutzergruppe entfernen:
Benutzer anklicken und DEL/ENTF-Taste drücken

2. Bitlocker-Verschlüsselung:

Standardmäßig ist der Speicher der SchülerInnen-Geräte aus Datenschutzgründen verschlüsselt.

Wird ein Gerät repariert / neu installiert, muss dieser Schlüssel vorhanden sein, um auf Daten zugreifen zu können bzw. eine Neuinstallation durchführen zu können.

Das wird im Programm Bitlocker organisiert und verwaltet:



Sichern Sie den Schlüssel, um nie den Zugriff auf Ihr Gerät zu verlieren. Ohne Schlüssel, kein eigener Zugriff.

Betriebssystemlaufwerk

Windows-SSD (C:) BitLocker aktiviert



- Schutz anhalten
- [Wiederherstellungsschlüssel sichern](#)
- BitLocker deaktivieren

Der Schlüssel besteht aus einer großen Anzahl an Ziffern in 2 Gruppen (Bezeichner und Wiederherstellungsschlüssel) und kann hier gedruckt oder abgespeichert werden. Abspeichern kann man ihn nur auf ein nichtverschlüsseltes Laufwerk, z.B. auf einen USB-Stick. Bewahren Sie den Schlüssel sorgfältig auf!

Wenn gewünscht, können Sie den Bitlocker auch deaktivieren. Damit sind alle Daten unverschlüsselt gespeichert. D.h. mit Administratorenrechten kann man auf alle Daten zugreifen, z.B. auch, wenn man den Speicher ausbaut und wo anders einbaut.

Der sonstige Kennwortschutz (Kennwort / PIN / ...) für das Gerät bleibt natürlich aufrecht!